


E-Mail-Konto in einem Mailprogramm einrichten - für Server 65

Anleitung für Outlook (2010)

1. Öffnen Sie das Programm Microsoft Outlook 2010.

2. Klicken Sie jetzt oben links auf **"Datei"** und anschließend unter dem Punkt **"Informationen"** auf den Button **"Konto hinzufügen"**.



3. Setzen Sie im nächsten Schritt den Haken bei **"Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren"**.

Konto automatisch einrichten

Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

The screenshot shows the Outlook account setup wizard. It has three radio button options: 'E-Mail-Konto', 'Textnachrichten (SMS)', and 'Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren'. The third option is selected and highlighted with a red rectangle. Below the options are input fields for 'Ihr Name:', 'E-Mail-Adresse:', 'Kennwort:', and 'Kennwort erneut eingeben:'. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'. The 'Weiter >' button is highlighted with a red rectangle.

4. Dann wählen Sie "Internet E-Mail" aus und klicken auf den Button "weiter".

Dienst auswählen



Internet-E-Mail
Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst
Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.

Textnachrichten (SMS)
Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.

Andere
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.
Fax Mail Transport

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

5. In der folgenden Maske geben Sie bitte die Daten ein, die wir Ihnen zugesendet haben.

Wählen Sie den Kontotyp: **POP3**

Setzen Sie nach der Eingabe von Benutzername und Passwort den Haken bei "Kennwort speichern".

Klicken Sie, wenn Sie alles erforderliche eingegeben haben, rechts auf "**weitere Einstellungen**".

Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.



Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

6. Gehen Sie auf den Reiter **Postausgangsserver** und setzen Sie dort den Haken bei **"Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung"**. Wählen Sie den Punkt **"Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden"**.

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

7. Wechseln Sie jetzt zu dem Reiter **"Erweitert"**.

Verwenden Sie die folgenden Einstellungen:

Posteingangsserver (POP3): 995

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL): aktivieren

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verschlüsselungstyp: TLS

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Servvertimeout

Kurz ————— Lang 2 Minuten 10 Sekunden

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach 14 Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

OK Abbrechen

Klicken Sie anschließend auf den Button **"OK"**

8. Schließen Sie die Einrichtung des Kontos mit Klick auf die Schaltfläche **"Weiter"** und anschließend **"Fertigstellen"** ab.